

# 프리스팟 접속 가이드

## 컴퓨터편

### Windows Vista 의 경우...

#### 「클라이언트매니저 V」를 이용

① 「클라이언트매니저 V」를 기동합니다. 화면우측하단 태스크바의 통지영역의 안테나 마크를 클릭합니다. 【접속처의 작성】→【수동설정】→【세curity정보를 수동으로 입력하고 접속】을 선택합니다.

② 그 스팟에서 검출된 SSID가 표시됩니다.

「fre hotspot」=SecurityPassword (AES)」를 선택, 【다음으로】를 누릅니다.

③ 【세curity 종류(S)】에는 「PA-퍼스널 (WPA-PSK)」 【암호화 종류(R)】에는 「AES」를 선택하여 주십시오. 【세curity 키 혹은 패스 프레이즈(C)】에는, 「fre hotspot」이라고 입력하고, 【접속(N)】을 누릅니다. 접속이 완료되면, 【「fre hotspot」 = SecurityPassword (AES) 에 접속했습니다】라고 메시지가 표시 되므로, 마지막으로 【저장후 폴더다음 (C)】을 누르면 완료입니다.

#### Windows 표준기능을 이용

① 【컨트롤패널(시스템도구)】에서 【모바일컴퓨터】의 【공통으로 사용하는 모빌리티의 설정조정】을 클릭합니다. 【Windows 모빌리티센터】 화면 오른쪽의 무선랜 네트워크란의 안테나 마크를 클릭합니다.

② 【네트워크에 접속】의 화면에서

「fre hotspot」=SecurityPassword(AES)」를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 프로파티를 엽니다.

③ 프로파티화면이 열리면, 세curity탭의 【세curity의 종류 (E)】에 「WPA - 퍼스널」 【암호화의 종류 (N)】에는 「AES」를 선택하고, 【네트워크 세curity ( K )】에는 「fre hotspot」을 입력하고, 【OK】를 눌러 주십시오.

【네트워크에 접속】 화면으로 돌아가므로, 「fre hotspot」 = SecurityPassword(AES)」를 선택하고 【접속】을 눌러 주십시오. 정상적으로 접속이 완료되면, 【「fre hotspot」 = SecurityPassword(AES) 에 올바르게 접속되었습니다.】라는 메시지가 표시되므로, 이것으로 완료입니다.

## Windows XP의 경우...

### 「클라이언트매니저 3」를 이용

- ① 「클라이언트매니저 3」를 기동합니다.  
【검색】을 눌러, FREESPOT의 액세스포인트를 찾습니다. 검색된 SSID 중에서 【'freespot' =SecurityPassword (AES)】를 선택하고, 【접속】을 누릅니다.
- ②다음으로 【접속】화면이 표시되면, 【암호화방식 (E)】에는 「WPA-PSK 8-63 文字」를 선택하고, 【암호키】에 「freespot」을 입력하고 【접속】을 누릅니다. (【프로파일에 등록하기】에 체크를 해 두면, 설정이 보존되어, 그 이후로는 자동접속이 가능합니다.)
- ③스테이더스가 「접속중」으로 변하고, 마지막으로 「성공」이라고 표시되면 완료입니다.

### Windows 표준기능을 이용

- ①Windows 화면 우측하단의 태스크트레이에 있는 [무선네트워크 연결] 아이콘에 오른쪽 마우스버튼을 눌러 네트워크 접속을 열어 주십시오.
- ②【무선네트워크 접속】화면을 열면, 검색된 액세스포인트 중에서 【'freespot' =SecurityPassword (AES)】를 선택하고, 【접속】을 눌러 주십시오.
- ③다음으로 【무선네트워크 접속】화면이 표시되므로, 【네트워크키 (K)】 및, 【네트워크키의 확인입력 ( O )】에 「freespot」이라고 입력하고, 【접속】을 누릅니다. 정상적으로 접속이 완료되면, 【무선네트워크접속】화면의 【'freespot' =SecurityPassword (AES)】의 항목에 ☆마크가 생깁니다.

# 프리스팟 접속 가이드

## 게임기 · iPhone 3G 편

### 게임기의 경우

#### 닌텐도 DS

일반설정 없이  
접속 가능합니다.

- ① 「Wi-Fi 커백션 설정」을 선택.  
【Wi-Fi 접속처 선택】을 터치→  
【미설정】의 접속처를 터치→  
【엑세스포인트를 검색】을 터치.  
검색된 엑세스포인트 보기의 화면으로 진행합니다.
- ② 「FREESPOT」을 선택합니다.
- ③ 설정한 내용으로 접속 테스트를 행합니다. 【네】를 터치해 주십시오. 설정 완료 후 【돌아가기】를 터치해서 게임으로 돌아갑니다.

#### PSP 「플레이스테이션·포터블」

※ 「시스템 소프트웨어 버전 2.00」로의 버전업이  
필요합니다.

- ① 「네트워크설정」을 기동합니다.  
【인프라 스트락처모드】를 선택하고,  
【새로운 접속】을 작성.→  
접속명의 입력 (좋아하는 이름을 입력하거나,  
「접속 1」의 그대로 해도 상관없습니다.  
→ 【검색하기】를 눌러 주십시오.
- ② 「FREESPOT」을 선택합니다. 우선 LAN 보안설정에서는, 전파 암호화의 유무를 확인합니다.
- ③ 【접속테스트 하기】를 실행. 화면의 가장 하단부에 있는 「인터넷 접속 : 성공」을 확인하면 OK. 홈메뉴의 「인터넷브라우저」를 기동합니다.

## **i Phone 3G / i Pod touch 의 경우**

- ① 【설정】 을 터치합니다.
- ② 【설정】 에서 【Wi-Fi】 를 터치합니다.
- ③ 【Wi-Fi】 를 ON (좌) 으로 하고, 무선 LAN 을 스캔 'freESPOT' = SecurityPassword (AES) 를 선택하여 주십시오.
- ④ 소문자로 「freESPOT」 이라고 입력.
- ⑤ 접속완료화면

## **노트북을 이용하시는 분께**

### **안심 · 간단 세큐리티**

#### **메일 인증 · MAC 주소 인증**

- 첫 메일 인증으로, 그 다음부터는 간단 그대로 액세스  
간단등록

#### **첫 메일 인증**

당신의 핸드폰메일로 패스워드가 보내집니다.

첫 액세스 때의 등록화면에서, 당신의 핸드폰 메일주소를 등록해 주십시오.

당신의 핸드폰메일로 패스워드가 도착합니다.

핸드폰메일로 도착한 패스워드를 입력하면 액세스됩니다.

#### **두번째부터는...**

당신의 컴퓨터는 등록(MAC 주소인증)되어 있으므로, 그대로 액세스 가능합니다.

당신의 컴퓨터가 자동적으로 인증되어, 현재까지의 액세스 상황 등이 표시 됩니다.

### **인증의 유효기한은 최대 6개월입니다**

최대 6개월 (공고승인의 경우)이며, 자동적으로 등록이 말소됩니다.

재등록하여 이용해 주십시오.

- 메일 인증이 필요없는, 게스트 방식 (이용시간 10분) 으로의 접속도 가능합니다.

### **닌텐도 DS 는 인증 프리입니다**

닌텐도 DS 의 인증은 필요없습니다. 그대로 액세스해 주십시오.